


ENT Installer : Synchronisation des attributions de rôles



Activer la synchro des associations de rôles

Défaut : Oui Contextes pour les associations de rôle : Défaut : Vide - Les contextes LDAP où sont stockées les associations de rôle. Plusieurs contextes peuvent être donnés, séparés par des ;

Filtres de sélection des groupes d'association de rôle

Défaut : Vide - Un filtre LDAP permettant de récupérer toutes les associations de rôle. Le remplacement d'un emplacement %ID% par un identifiant d'institution est traité. Si plusieurs Rne sont associés à l'établissement, le filtre sera activé pour chaque établissement.

Utiliser l'alias de l'institution

Défaut oui - Si actif, la synchronisation ne tournera qu'une fois sur le nom d'alias de l'institution. Ceci suppose que toutes les données intégrées soient indexées sur le nom d'alias.

Classes d'objets des associations de rôle

Défaut : Vide - Les classes d'objet ldap légitimes à détenir des associations de rôle.

Attribut des associations de rôle

Défaut : cn - L'attribut LDAP pour trouver une association de rôle. Habituellement le DN.

Attribut du rôle

Défaut : Vide - L'attribut LDAP pour extraire le rôle à assigner

Filtre du rôle

Défaut : Vide Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible.

Table de transcodage du rôle

Défaut : Vide Une table de transcodage des identifiants de rôle, donnée sous forme d'une liste de paires, une paire par ligne, sous le format "entrée ⇒ sortie". Les espaces avant et arrière de chaque prédicat sont supprimés. L'ensemble de sortie sont les noms courts des rôles Moodle.

Attribut du niveau de contexte

Défaut : Vide - L'attribut LDAP pour extraire le niveau de contexte.

Filtre du niveau de contexte

Défaut : Vide - Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible.

Filtre du rôle

Défaut : Vide - Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible

Table de transcodage des niveaux de contexte

Défaut : Vide - Une table de transcodage des identifiants de rôle, donnée sous forme d'une liste de paires, une paire par ligne, sous le format "entrée ⇒ sortie". Les espaces avant et arrière de chaque prédicat sont supprimés. L'ensemble de sortie est : 'system', 'coursecat', 'course\', 'module', \block', ou 'user'.

Attribut LDAP du contexte cible

Défaut : Vide - L'attribut LDAP contenant l'information sur le contexte cible pour l'attribution du rôle

Filtre du contexte

Défaut : Vide - Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible

Clé primaire des catégories de cours

Choix dans liste déroulante . Défaut : Numéro d'identification : Le champ Moodle pour identifier la catégorie de cours. Autre choix : ID.

Clé primaire des cours

Choix dans liste déroulante . Défaut : Numéro d'identification : Le champ Moodle pour identifier le cours. Autre choix : ID, nom abrégé.

Clé primaire des module

Choix dans liste déroulante. Défaut : Module de cours ID : Le champ Moodle pour identifier un module de cours Autre choix : Numéro d'identification.

Clé primaire des blocs

Choix dans liste déroulante. Défaut : Bloc ID : Le champ Moodle pour identifier un bloc. Autre choix : Numéro d'identification.

Clé primaire de l'utilisateur objet

Choix dans liste déroulante. Défaut : Nom d'utilisateur : Le champ Moodle pour identifier l'utilisateur objet de l'attribution de rôle (celui sur lequel agit le rôle). Autre choix : ID primaire, Numéro d'identification, adresse de courriel.

[Revenir à l'index du guide technique](#) - [Revenir à l'index du composant](#)- [Retour à l'index des plugins](#)-
[Revenir au catalogue](#)

From:
<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:entinstaller:entity:roleassignments>

Last update: **2026/01/13 07:19**



