

VMoodle (local) : Guide d'utilisation

Commandes relatives aux rôles et droits



Synchronisation d'un rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de synchroniser les capacités d'un rôle.

1. Choisissez la plate-forme source du rôle à copier
2. Choisissez le rôle à synchroniser
3. Cliquez sur continuer

Synchronisation d'un rôle

Description Synchronise les capacités d'un rôle.

Plate-forme source du rôle à copier Cité Scolaire Iroise Brest

Le rôle à synchroniser Administrateur local

[Continuer](#)

Vous arrivez à la section du formulaire “Plates-formes virtuelles” qui permet de choisir les instances cibles :

1. Choisir dans la liste de gauche toutes les instances concernées
2. Choisir le bouton menu : Tout ajouter pour sélectionner toutes les instances, Ajouter à la sélection pour une sélection multiple sur les instances de votre choix (avec touches CTRL)
3. Cliquer sur le bouton Continuer pour lancer la commande
4. Le résultat pour chaque instance apparaît :


A l'issue d'une commande voici les choix qui s'offrent à vous :

Comparaison d'un rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de comparer les capacités d'un rôle.

1. Choisir dans la liste Le rôle à comparer
2. Cliquez sur continuer




The screenshot shows a form titled "Comparaison d'un rôle". It includes a description: "Compare les capacités d'un rôle." Below this, there is a dropdown menu labeled "Le rôle à comparer" with "Administrateur local" selected. At the bottom right of the form is a blue button labeled "Continuer".

Vous arrivez à la section du formulaire **“Plates-formes virtuelles”** qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite au chapitre concernant la **section du formulaire “Plates-formes virtuelles”**

Synchronisation des autorisations d'assignation, surcharge ou changement de rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de synchroniser une table d'autorisation d'assignation, surcharge ou changement de rôle.



The screenshot shows a form titled "Synchronisation des autorisations d'assignation, surcharge ou changement de rôle". It includes a description: "Synchroniser une table d'autorisation d'assignation, surcharge ou changement de rôle." Below this, there are three dropdown menus: "Plate-forme source du rôle à copier" (set to "Cité Scolaire Iroise Brest"), "Table d'autorisations" (set to "Autorisations d'assignation de rôles"), and "Le rôle à synchroniser" (set to "Administrateur local"). At the bottom right of the form is a blue button labeled "Continuer".

Vous arrivez à la section du formulaire **“Plates-formes virtuelles”** qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite en haut chapitre concernant la **section du formulaire “Plates-formes virtuelles”**

Comparaison des autorisations d'assignation, surcharge ou changement de rôle.

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de

[Retour au sommaire du guide d'utilisation](#) - [Revenir à l'index du composant VMoodle](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:userguide:cdesrolesdts&rev=1502656105>

Last update: **2024/04/04 15:52**

