

VMoodle (local) : Guide d'utilisation : Commandes relatives aux rôles et droits



Synchronisation d'un rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de synchroniser les capacités d'un rôle entre un dispositif et un ou plusieurs autres.


- 1. Choisissez la plate-forme source du rôle à copier
- 2. Choisissez le rôle à synchroniser
- 3. Cliquez sur continuer



Vous arrivez à la section du formulaire "Plates-formes virtuelles" qui permet de choisir la ou les instances cibles :

- 1. Choisir dans la liste de gauche toutes les instances concernées
- 2. Choisir le bouton menu : Tout ajouter pour sélectionner toutes les instances, Ajouter à la sélection pour une sélection multiple sur les instances de votre choix (avec touches CTROL)
- 3. Cliquer sur le bouton Continuer pour lancer la commande
- 4. Le résultat pour chaque instance apparait

10:35



A l'issue d'une commande voici les choix qui s'offrent à vous :



Comparaison d'un rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles Ce menu permet de comparer les capacités d'un rôle.

- 1. Choisir dans la liste le rôle à comparer
- 2. Cliquez sur continuer




Vous arrivez à la section du formulaire "Plates-formes virtuelles" qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite au chapitre concernant la section du formulaire "Plates-formes virtuelles"

Synchronisation des autorisations d'assignation, surcharge ou changement de rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de synchroniser une table d'autorisation d'assignation, surcharge ou changement de rôle.

- 1. Choisir dans la liste la plate-forme source du rôle à copier
- 2. Choisir dans la liste la table d'autorisations à synchroniser pour le rôle :
 - autorisation d'assignation
 - autorisation de surcharge
 - autorisation de changement
- 3. Le rôle à synchroniser
- 4. Cliquez sur le bouton continuer



Vous arrivez à la section du formulaire "Plates-formes virtuelles" qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite en haut chapitre concernant la section du formulaire "Plates-formes virtuelles"

Comparaison des autorisations d'assignation, surcharge ou changement de rôle.

Ce menu permet de comparer la table de permission d'assignation, surcharge ou changement de rôle.

 $\label{local:wmoodle:userguide:cdesrolesdts} $$ upcate: 2025/10/15 $$ local:vmoodle:userguide:cdesrolesdts $$ https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:userguide:cdesrolesdts&rev=1529148880 $$ and $$ upcates $$ up$

- 1. Choisir dans la liste la table d'autorisations à comparer pour le rôle :
 - autorisation d'assignation
 - autorisation de surcharge
 - autorisation de changement
- 2. Cliquez sur le bouton continuer



Vous arrivez à la section du formulaire "Plates-formes virtuelles" qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite en haut chapitre concernant la section du formulaire "Plates-formes virtuelles"

Retour au sommaire du guide d'utilisation - Revenir à l'index du composant VMoodle - Revenir à l'index des plugins - Revenir au catalogue

From:

https://docs.activeprolearn.com/ - Documentation Moodle ActiveProLearn

https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:userguide:cdesrolesdts&rev=1529148880

Last update: 2025/10/15 10:35

