

Moodle (local) : Guide d'utilisation : Commandes génériques



Cette page concerne les commandes génériques Vmoodle en super administration. Les commandes génériques portent sur des actions “de base” comme la modification massive d'une valeur de configuration ou le vidage général des caches. la dernière partie illustre le process à l'issue du clic sur le bouton “Continuer”

Passer en mode maintenance

▼ Fonctions génériques

Mode maintenance

Description Active désactive le mode maintenance sur un ensemble d'instances

Mode de maintenance

Message de maintenance

Continuer

Vider les caches

Purger les caches

Description Purge les caches d'un ensemble d'instances

Continuer

Synchronisation globale

Synchroniser un réglage global

Description Distribue une valeur de configuration global de moodle

Clef de configuration

Valeur de configuration

Synchroniser le réglage d'un plugin

Synchroniser un réglage de plugin

Description Distribue une valeur de configuration d'un plugin

Clef de configuration Rechercher

```
// /PATCH/closepattern
// /PATCH/openpattern
1/chat
activequiz/enabledqtypes
antivirus_clamav/clamfailureonupload
antivirus_clamav/pathtoclam
antivirus_clamav/quarantinedir
antivirus_clamav/version
arefiles/enablecourseinstances
arefiles/enableuserinstances
assign/allowsubmissionsfromdate
assign/allowsubmissionsfromdate_adv
```

Valeur de configuration

Copier la configuration d'un plugin

Copier une configuration de plugin

Description Copie la configuration locale du plugin sur un ensemble d'instances

Plugin Rechercher

- [antivirus_clamav] Antivirus ClamAV
- [assignfeedback_comments] Feedback par commentaires
- [assignfeedback_editpdf] Annotation PDF
- [assignfeedback_file] Fichiers comme feedback
- [assignfeedback_offline] Formulaire d'évaluation hors ligne
- [assignsubmission_comments] Commentaires
- [assignsubmission_file] Remises de fichiers
- [assignsubmission_onlinetext] Remise de textes en ligne
- [atto_collapse] Montrer/cacher les boutons avancés
- [atto_equation] Éditeur d'équations
- [atto_table] Table
- [auth_mnet] Authentification MNet

Copier un fichier système

Copier un fichier système

Description Transfère un fichier associé à une zone de fichier de niveau site

Plate-forme source du fichier à diffuser

Fichier système

Echanger un fichier de langue personnalisé

Echange de fichiers de personnalisation de langue"

Description Echange et Synchronise des fichiers locaux de personnalisation de langue.

Instance to get lang files from

Composant(s)

Langue(s)

Cette partie est commune à chaque commande générique lancée :

Vous arrivez à la section du formulaire “Plates-formes virtuelles” qui permet de choisir les instances cibles :

1. Choisir dans la liste de gauche toutes les instances concernées
 2. Choisir le bouton menu : Tout ajouter pour sélectionner toutes les instances, Ajouter à la sélection pour une sélection multiple sur les instances de votre choix (avec touches CTRL)
 3. Cliquer sur le bouton Continuer pour lancer la commande
 4. Le résultat pour chaque instance apparait.
-

[Retour au sommaire du guide d'utilisation](#) - [Revenir à l'index du composant VMoodle](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From: <https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link: <https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:userguide:cdesgenerics&rev=1519234476>

Last update: **2024/04/04 15:52**

