# VMoodle (local): Guide d'utilisation

### Commandes relatives aux rôles et droits



### Synchronisation d'un rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de synchroniser les capacités d'un rôle.

- 1. Choisissez la plate-forme source du rôle à copier
- 2. Choisissez le rôle à synchroniser
- 3. Cliquez sur continuer



# Vous arrivez à la section du formulaire "Plates-formes virtuelles" qui permet de choisir les instances cibles :

- 1. Choisir dans la liste de gauche toutes les instances concernées
- 2. Choisir le bouton menu : Tout ajouter pour sélectionner toutes les instances, Ajouter à la sélection pour une sélection multiple sur les instances de votre choix (avec touches CTROL)
- 3. Cliquer sur le bouton Continuer pour lancer la commande
- 4. Le résultat pour chaque instance apparait :

A l'issue d'une commande voici les choix qui s'offrent à vous :

### Comparaison d'un rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de comparer les capacités d'un rôle.

- 1. Choisir dans la liste le rôle à comparer
- 2. Cliquez sur continuer




Vous arrivez à la section du formulaire "Plates-formes virtuelles" qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite au chapitre concernant la section du formulaire "Plates-formes virtuelles"

## Synchronization des autorisations d'assignation, surcharge ou changement de rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de synchroniser une table d'autorisation d'assignation, surcharge ou changement de rôle.

- 1. Choisir dans la liste la plate-forme source du rôle à copier
- 2. Choisir dans la liste la table d'autorisations à synchroniser pour le rôle :
  - autorisation d'assignation
  - autorisation de surcharge
  - autorisation de changement
- 3. Le rôle à synchroniser



Vous arrivez à la section du formulaire "Plates-formes virtuelles" qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite en haut chapitre concernant la section du formulaire "Plates-formes virtuelles"

# Comparaison des autorisations d'assignation, surcharge ou changement de rôle.

autorisations

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de

Retour au sommaire du guide d'utilisation - Revenir à l'index du composant VMoodle - Revenir à l'index des plugins - Revenir au catalogue

From:

https://docs.activeprolearn.com/ - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:

Last update: **2025/10/15 10:35** 

