



# Module Attestation de formation (PDCertificate) : Guide d'utilisation

## Réglages globaux

Ces réglages sont communs à toutes les instances d'attestation dans toute la plate-forme.

### Attestation de formation

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Propagation des groupes (défaut)<br><small>pdcertificate   defaultpropagategroups</small>                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Défaut : Non                               |
| Si coché, les informations de groupe seront copiées dans le cours chaîné lors du passage des utilisateurs.                                                                                                          |                                                                     |
| Nombre max de documents par cron<br><small>pdcertificate   maxdocumentspercron</small>                                                                                                                              | <input type="text" value="100"/> Défaut : 100                       |
| Si supérieur à 0, le nombre maximum de certificats (documents PDF) qu'une exécution de cron peut générer en un tour. Les documents restants seront générés pendant les crons suivants jusqu'à épuisement du besoin. |                                                                     |
| Le cron envoie les attestations par mail<br><small>pdcertificate   cronsemailbymail</small>                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Défaut : Oui                    |
| La génération différée par cron des attestations enverra l'attestation par courriel si le mode de délivrance est "courriel" ET ce paramètre est activé.                                                             |                                                                     |
| Niveau de cryptage<br><small>pdcertificate   encryptionstrength</small>                                                                                                                                             | <input type="text" value="RC4 128 bit"/> Défaut : RC4 128 bit       |
| Lorsque le document généré est protégé, le niveau d'encryptage. Plus la profondeur est élevée, plus la génération du document pourra consommer des ressources.                                                      |                                                                     |
| Autorité de certification (défaut)<br><small>pdcertificate   defaultauthority</small>                                                                                                                               | <input type="text" value="Pas d'autorité"/> Défaut : Pas d'autorité |
| L'utilisateur représentant l'autorité de certification par défaut pour les nouvelles instances d'attestation.                                                                                                       |                                                                     |
| Champs personnalisés de profil pour le rapport<br><small>pdcertificate   reportcustomuserfields</small>                                                                                                             | <input type="text"/> Défaut : Vide                                  |
| Une liste à virgule des noms courts de champs personnalisés de profil pour insertion dans le rapport (dans l'ordre d'apparition)                                                                                    |                                                                     |
| Source par défaut du nom pour l'activité dans les rapports<br><small>pdcertificate   reportdefaultactivityname</small>                                                                                              | <input type="text" value="Type du module de cours (indexé)"/>       |
| Choisit la donnée d'origine pour le nom de colonne qui porte la note d'une activité                                                                                                                                 |                                                                     |

## Propagation des groupes

La propagation des groupes s'opère en cas de chaînage de cours via l'attestation : une attestation délivrée peut provoquer la propagation d'inscription dans des cours liés. Si cette option est globalement activée, alors la propagation d'inscription entrainera automatiquement une reconstruction des groupes d'appartenance de l'utilisateur transféré, et ce, même si les groupes d'origine **n'existent pas** dans le cours d'arrivée.<sup>4</sup>

## Nombre max de documents pas cron

Ce réglage ne concerne uniquement les attestations qui ont activé la génération automatique des attestations émissibles. Dans ce cas, ce réglage permet de limiter le nombre de documents qu'une seule passe de la tâche programmée peut générer à la fois. La génération PDF étant assez coûteuse en temps de calcul, il est utile de ne pas bloquer les tâches programmées pendant un temps trop

long. En réduisant le nombre de générations, d'autres traitements pourront s'intercaler entre plusieurs passes de cette tâche.

Note : les attestations sont générées automatiquement, dès que les conditions d'obtention sont acquises.

## **Le cron envoie les attestations par mail**

Lors de la génération automatique d'attestations, il est possible de demander un envoi systématique par mail au titulaire.

## **Niveau de cryptage (Pro)**

Si le document PDF généré est protégé, alors il est possible de définir le niveau de cryptage. Certains destinataires pourraient ne pas avoir de visualisateur adapté à un niveau de cryptage trop élevé.

## **Autorité de certification par défaut**

Les attestations enregistrent une référence à un des utilisateurs de Moodle comme autorité de délivrance. Les modèles d'attestation prévoient les champs permettant d'afficher cette autorité certifiante sur les documents générés. Ce réglage permet de désigner un utilisateur "Autorité par défaut" qui sera attribué d'office à toute nouvelle instance d'attestation.

## **Champs personnalisés de profil pour le rapport**

### **Source par défaut du nom pour l'activité dans les rapports**

Le nom de la colonne qui identifie l'instance dans les rapports.

- Type de module (indexé) : Le nom générique du module, indexé par son id Moodle interne.
- Nom : le nom de l'instance d'activité (attention, il peut être non unique)
- Numéro d'identification : Le numéro d'identification du module de cours.

## **Paramètres standards d'un plugin avec fonctionnalités "Pro"**

Ces champs additionnels permettent l'enregistrement de la licence de TMA permettant le déblocage des fonctionnalités "PRO" du module. Cette clef de licence peut être demandée directement à l'éditeur du plugin (ActiveProLearn) ou auprès d'un distributeur agréé.

Emuler la version communautaire  Défaut : Non  
pdcertificate | emulatecommunity

Si elle est activée, cette option force le composant à fonctionner en version communautaire. Le fonctionnement sera plus compatible avec d'autres installations, mais certaines fonctionnalités ne seront plus disponibles.

Fournisseur version Pro  Défaut : Vide  
pdcertificate | licenseprovider

Entrez la clef de votre distributeur.

Clef de licence pro  ⚠ Défaut : Vide  
pdcertificate | licensekey

Entrez ici la clef de produit que vous avez reçu de votre distributeur.

Si vous êtes distributeur partenaire, utilisez le lien ci-dessous pour enregistrer le plugin et générer la clef de licence :  
[Enregistrer le plugin](#)

## Emuler la version communautaire

Ce réglage permet temporairement de régresser les fonctionnalités en mode "communautaire", même pour un plugin référencé avec une clef valide.

## Fournisseur version Pro

Le code unique de distributeur titulaire de la clef. La clef sera vérifiée par les services du distributeur.

## Clef de licence pro

Une clef de licence acquise auprès de l'éditeur ou un de ses distributeurs agréés.

## Crédits

- Valéry Frémaux (Valery@activeproLearn.com) : conception, développement & tests
- Florence Labord (Florence@activeproLearn.com) : Revue fonctionnelle, Documentation

[Retour au guide utilisateur](#)

From:  
<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:  
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=mod:pdcertificate:globalsettings>

Last update: **2026/01/13 07:19**

